

Montage d'un espace de stockage réseau CIFS sous WINDOWS**Historique des versions**

Date	Auteur(s)	Commentaires
29/11/16	L.BEGLIOMINI	Création du document
28/02/2018	Ph ROBIN	Adapté pour bioger

I.	Objet du document	2
II.	Pré-requis.....	2
III.	Informations nécessaires	2
IV.	Description du mode opératoire	2
IV.1.	Sous windows 7.....	2
IV.2.	Sous windows 8 et ultérieur	4

I. Objet du document

Ce document décrit le mode opératoire pour le montage d'un espace de stockage réseau CIFS sous Windows.

II. Pré-requis

Liste des pré-requis :

- Disposer d'un poste windows
- Disposer d'un compte AD.


III. Informations nécessaires

Description	Référence	Exemple
Compte AD	<i>COMPTE_AD</i>	inra\lbegliomini



IV. Description du mode opératoire

IV.1. Sous windows 7

Dans le menu démarrer, faite un click droit sur ordinateur



La fenêtre suivante s'ouvre, sélectionner l'option « connecter un lecteur réseau »



Sélectionner la lettre que vous souhaitez associer à votre partage réseau.


Dans **dossier** saisissez le chemin réseau, sous la forme

- [\\pnas1.stockage.inra.fr\versailles-bioger](#) pour le montage d'équipe
 - [\\pnas1.stockage.inra.fr](#) correspond au nom du service de stockage
 - [\versailles-bioger](#) correspond au nom du volume à monter.
- [\\pnas1.stockage.inra.fr\versailles-bioger-users\\$**USERLogin**](#) pour le montage de votre home

Cocher la case se reconnecter à l'ouverture de session, si vous souhaitez que le partage se monte automatiquement à l'ouverture de session.

Cocher la case « *se connecter à l'aide d'information d'identification différentes* ».

La fenêtre suivante s'affiche :



Saisissez vos identifiants

Nom d'utilisateurs doit être saisi sous la forme

Inra\login


Mot de passe : correspond au mot de passe LDAP

IV.2. Sous windows 8 et ultérieur



Ouvrir l'explorateur de fichier



Cliquer droit sur PC ou ordinateur



La fenêtre suivante s'ouvre, sélectionner l'option connecter un lecteur réseau



Sélectionner la lettre que vous souhaitez associer à votre partage réseau.


Dans **dossier** saisissez le chemin réseau, sous la forme

- \\pnas1.stockage.inra.fr\versailles-bioger pour le montage d'équipe
 - \\pnas1.stockage.inra.fr correspond au nom du service de stockage
 - \versailles-bioger correspond au nom du volume à monter.
- \\pnas1.stockage.inra.fr\versailles-bioger-users\$**USERLogin** pour le montage de votre home

Cocher la case se reconnecter à l'ouverture de session, si vous souhaitez que le partage se monte automatiquement à l'ouverture de session.

Cocher la case « *se connecter à l'aide d'information d'identification différentes* ».

La fenêtre suivante s'affiche :



Saisissez vos identifiants

Nom d'utilisateurs doit être saisi sous la forme

Inra\login

Mot de passe : correspond au mot de passe LDAP